

JAKOBI KOMMUNIKATIONSSYSTEME Telefonanlagen - Türsprechanlagen - LAN / WLAN - VoIP

JKS IP Videoklingel mit ibell home APP





Stand 01.01.2022 - Vers. 1.0



Inhalt

1.	. Zu	gangsdaten erhalten	3
2	. Sp	rechanlage einrichten	4
	2 1		5
	2.1		د م
	2.2 11	ELEFONBUCH	6
	AP	P auf 1 Gerät bedienen	7
	AP	P auf 2 Geräten bedienen	8
	Ар	p auf 4 Geräten bedienen	9
3	iBe	ell home App installieren	12
	3.1	Android	12
	3.2	App einrichten	13



Zugangsdaten Smartphone

1. Zugangsdaten erhalten

Zur Nutzung der App benötigen Sie für jedes Gerät (inkl. Türsprechanlage) eigenen iBell-Zugang. Die Zugangsdaten erhalten Sie nur über uns. Besuchen Sie bitte dazu unsere Webseite unter <u>https://jakobi-ks.de/ibell.html</u> und füllen das Formular aus.

Innerhalb von 2-4 Werktagen erhalten Sie für jedes Gerät, folgende Zugangsdaten....

Device phone number (line):	Device phone number (line): 999
Phone name: Test TFE	Phone name: Test Smartphone
Type of connected device: Entrance Communicator	Type of connected device: Android Mobile Phone
Registration account:	Registration account:
A1234	A56789
Account active: YES	Account active:
Note:	Note:
Test - TFE	Test Smartphone

Zugangsdaten Türsprechanlage

Dazugehöriges Passwort erhalten Sie ebenfalls in der gleichen Mail.



2. Sprechanlage einrichten

Öffnen Sie Ihren Browser und geben in der Adresszeile die IP-Adresse der Videosprechanlage. Werksseitig ist die IP-Adresse: **192.168.178.210.** Klicken Sie anschließend auf "Setup"



Q 192.168.178.210

Geben Sie im Anmeldefenster Zugangsdaten ein. Werksseitig ist es

?	Authentifizierung erforderlich - Mozilla Firefox		
	http://192.168.188.210 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "guard"		
Benutzername:	admin admin		
Passwort:	•••• 1234		
	ОК	Abbrechen	



2.1 SIP ACCOUNT EINRICHTEN

Klicken Sie unter "Netzwerk / SIP Einstellungen – SIP Account - Nummer", oben 2 an. Ist bei Ihnen

Account 2 schon belegt, klicken Sie Account 3 oder den nächstfreien Account an.

Folgende Daten sind hier einzutragen (die Daten entnehmen Sie aus zugesandten Ma	il):
----------------------------------------------------------------------------------	------

	Nummer: < 1 2	345678910> Ge	he zu:		
		SIP A	Account		
Aktuelle Einstellungen					
Netzwerk SIP Einstellungen		Aktivieren:			
Netzwerk		SIP Benutzername:	A1234		
SIP Account		Benutzername:	A1234		
SIP Parameter		Kennwort:	••••• (0)		
Web Server					
Grundeinstellungen		SIP Server:	sip.ibell.eu		
Erweiterte Einstellungen		Port:	5060		
Service		Registrierung senden:	✓		
Video Kamera		Ablauf [Sek]:	600		
		Registrierung nach Neus	tart: 🔽		
		Use Outbound proxy:			
		SIP Transport: Benutze DNS Server:	TCP & UDP V		

111				
Phone name:				
Test TFE				
Type of connected de	vice:			
Entrance Communica	tor	~		
D				
Registration account:				
Registration account:	A12	34		
Registration account:	A12	34		
Registration account: Account active:	A12	×34		

Registrierung erfolgreich



Aktivieren	anhaken	Aktiviert den Account
SIP Benutzername	tragen Sie "Registration account" Daten ein, welche Sie von uns erhalten haben	In unserem Beispiel: A1234
Benutzername	tragen Sie "Registration account" Daten ein, welche Sie von uns erhalten haben	In unserem Beispiel: A1234
Kennwort	Tragen Sie das Passwort ein, welches Sie von uns erhalten haben	
SIP Server	sip.ibell.eu	

Klicken Sie zum speichern der Einstellungen auf den Button Speichern
Waren alle Einstellungen korrekt, erscheint im selben Menü die Meldung Registrierung erfolgreich
Erscheint stattdessen die Meldung Registrierung fehlgeschlagen so stimmen die Zugangsdaten nicht.
Kontrollieren Sie in dem Fall ob die Punkte: SIP Benutzername, Benutzername und Passwort, mit den IBell Account für die Türklingel übereinstimmen.

2.2 TELEFONBUCH

Wechseln Sie in das Menü "<u>Grundeinstellungen – Telefonbuch</u>". Wählen Sie die Klingeltaste aus bei welcher die App mitklingeln soll. In unserem Beispiel ist es die Klingeltaste 1.





APP auf 1 Gerät bedienen

Beispiel 1: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die iBell home nur auf <u>einem</u> Smartphone.

1 Rufnummer	11
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	Gruppenstart
2 Rufnummer	 iBell Device phone number (line) vom Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben. In unserem Beispiel: 999/2 Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	Gruppenende

Device phone number (line):	
999	
Phone name:]
Test Smartphone	
Type of connected device:	
Android Mobile Phone	~
Registration account:	
ZS	56789
Account active:	
YES	~
YES Note:	~
Test Smartphone	

Smartphone Zugangsdaten

Telefonbuch

Aktiviert:	✓
Titel:	
Email:	
1. Rufnummer:	11/1
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	Gruppenstart 🗸
2. Rufnummer:	999/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	Gruppenende 🗸



APP auf 2 Geräten bedienen

Beispiel 2: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die Linphone App auf zwei Geräten

Zeitplan Kein Anrufmodus Gruppenstart	n
Anrufmodus Gruppenstart	n
	n
	n
iBell Device phone number (line) vom erstem Smartphone / Tablett. Fügen Sie ar Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechan für das iBell Account verwendet haben.	lage
2 RufnummerIn unserem Beispiel: 999/2Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, of sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll	lass
Zeitplan Kein	
Anrufmodus mit vorherigem	
 iBell Device phone number (line) vom zweitem Smartphone / Tablett. Fügen Sie a Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechan für das iBell Account verwendet haben. 3 Rufnummer In unserem Beispiel: 998/2 Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, osie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – harttellag gell. 	am lage dass
Zeitnlan Kein	
Anrufmodus Gruppenende	



Telefonbuch \checkmark Aktiviert:

	_
Titel:	
Email:	
1. Rufnummer:	11/1
Zeitplan:	Kein 🗸
Anrufmodus:	Gruppenstart 🗸
2. Rufnummer:	999/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	mit vorherigem 🖌
3. Rufnummer:	998/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	Gruppenende 🗸 🗸

App auf 4 Geräten bedienen

Beispiel 3: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die Linphone App auf vier Geräten.

1 Rufnummer	11
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	Gruppenstart
2. D. fauna	iBell Device phone number (line) vom ersten Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend <u>/2</u> bzw. <u>/3</u> , je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.
2 Kuthummer	In unserem Beispiel: 999/2 Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	mit vorherigem
3 Rufnummer	iBell Device phone number (line) vom zweitem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben. In unserem Beispiel: 998/2



	Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	mit vorherigem
4 Rufnummer	 iBell Device phone number (line) vom drittem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben. In unserem Beispiel: 997/2 Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	mit vorherigem
5 Rufnummer	 iBell Device phone number (line) vom viertem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben. In unserem Beispiel: 996/2 Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll
Zeitplan	Kein
Anrufmodus	Gruppenende



Telefonbuch

Aktiviert:	
Titel:	
Email:	
1. Rufnummer:	11/1
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	Gruppenstart 🗸
2. Rufnummer:	999/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	mit vorherigem 🐱
3. Rufnummer:	998/2
Zeitplan:	Kein 🗸
Anrufmodus:	mit vorherigem 🖌
4. Rufnummer:	997/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	mit vorherigem 🖌
5. Rufnummer:	996/2
Zeitplan:	Kein 🖌
Anrufmodus:	Gruppenende 🗸 🗸
Externer Code für Relais 1	:
Externer Code für Relais 2	:
Externer Code für Relais 3	:
Externer Code für Relais 4	:



3 iBell home App installieren



IOS APPLE – STAND 11.03.2022 – NOCH NICHT VERFÜGBAR



3.2 APP EINRICHTEN

Beim ersten Start der App werden Sie nach diversen Zugriffsberechtigungen gefragt. Genehmigen oder verweigern Sie die Berechtigungen nach Ihren Wünschen.

Ist dies erledigt, startet die App direkt mit dem Zugangsdaten Menü. Dort tragen Sie bitte folgendes ein:

In der App	Zugangsdaten
Insert your IBell Account	Registration Account – beginnend mit A
Insert your IBell Account	iBell Passwort – erhalten Sie von uns per Mail

0.00	
Settings	Device phone number (line):
Insert your iBell Account	999
< ×	Phone name:
(Axxxxx)	Test Smartphone
Insert your iBell Password × (Pxxxx)	Type of connected device: Android Mobile Phone
	A56789
Save	Account active:
	Note:
	Test Smartphone

Falls Sie noch weitere Smartphones oder Tabletts anbinden wollen, wiederholen Sie diese Prozedur an den jeweiligen Geräten. Jedes Gerät benötigt hierbei eigenen iBell Account.

Testen Sie jetzt die Klingel mit allen Smartphones und Tabletts



Fertig!

Bei Fragen rund um IP Videosprechanlage bzw. Linphone App, stehen wir Ihnen unter der Tel.Nr.:

06404 -928820

Oder per Mail

technik@jakobi-ks.de

gerne zur Verfügung